KOMPUTEROWE STANOWISKO KASOWE

PC-POS7

wersja 7 dla Linux

Instrukcja instalacji Pc-Pos7 w systemie Linux w oparciu o dystrybucję Ubuntu 8.10

> INSOFT © 2008 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul. Jasna 3a tel. (012) 415-23-72 e-mail: market@insoft.com.pl http://www.insoft.com.pl

Instrukcja opisuje sposób instalacji przygotowanego przez Insoft sp. z o.o. pakietu Pc-Pos7 na domyślnie zainstalowanej dystrybucji Linux Ubuntu 8.10

- 1.Instalacja silnika PostgreSQL
- 2.Konfiguracja silnika PostgreSQL
- 3.Instalacja pakietu Pc-Pos7
- 4.Wyłączenie wizualnych efektów pulpitu

1. Instalacja silnika PostgreSQL.

Pc-Pos7 w środowisku linux korzysta z silnika PostgreSQL. Podczas domyślnej instalacji Ubuntu 8.10 silnik ten nie jest instalowany, dlatego poniżej w kilku krokach został opisany sposób instalacji tego silnika.

Z menu Administracja należy uruchomić Menadżer Pakietów Synaptic

🛟 Programy Miejsca	System 🥹 📄 🕢	= 🚸 🛒 🕸 wto 15 wrz, 16:20 🛛 serwis 🕑
R. T. S. S.	💥 Preferencje 🛛 🗲 🗲	
and the second	Administracja	🙅 Create a USB startup disk
-	 Pornoc i obsługa Informacje o GNOME O Ubuntu Zablokuj ekran Wyloguj serwis 	Image: Czas i data Image: Drukowanie Image: Dziennik systemowy Image: Ekran logowania Image: Języki Image: Menedzer aktualizacji
	🕲 Wyłącz komputer	Monitor systemu
		 Narzędzia sieciowe Sterowniki Synaptic Menedżer Pakietów Testowanie sprzętu Upoważnienia Usługi Użytkownicy i grupy źródła oprogramowania
E		

W grupie pakietów "Różne – tryb tekstowy" znajduje się pakiet postgresql-8.3 Należy prawym przyciskiem myszy wybrać opcję "Zaznacz do instalacji". Zmiany zatwierdzamy przyciskiem "Zastosuj" w górnej części okna.





2. Konfiguracja silnika PostgreSQL

Konfigurację silnika najlepiej wykonać edytując bezpośrednio jego pliki konfiguracyjne. W tym celu należy uruchomić terminal i wydać polecenie:

Programy Miejsca System C System C System C System C System C Structure Stru

sudo gedit /etc/postgresql/8.3/main/pg_hba.conf

W konfiguracji, na końcu pliku zmiany należy wykonać w trzech miejscach, tak jak to zostało przedstawione na obrazkach.

Wartości "ident sameuser" oraz "md5" zmianiamy na "trust".

nogramy Miejsca	System 🥘 📄 🕢	: 🖑 🛒 🍻 wto 15 wrz, 16	:37 🛛 serwis 🔯
2	*pg_hba.conf (/etc/postgresq)	/8.3/main) - gedit	_ • ×
<u>P</u> lik <u>E</u> dycja <u>W</u> idok Wy	<u>s</u> zukiwanie <u>N</u> arzędzia <u>D</u> okumenty	Pomo <u>c</u>	
Nowy Otwórz Zapis	z Wydrukuj Cofnij Ponów	🖌 📳 🖺 🔍 🟹 tnij Skopiuj Wklej Znajdź Zmień	
🖹 *pg_hba.conf 🛛			11.4
<pre># DO NOT DISABLE! # If you change this # database # super user can acce # Noninteractive # access to all datab # (autovacuum, daily # # Database administra local all p # TYPE DATABASE U</pre>	first entry you will need to mak ss the database using some other ases is required during automat: cronjob, replication, and simila tive login by UNIX sockets ostgres SER CIDR-ADDRESS	ke sure that the r method. ic maintenance ar tasks). iident sameuser METHOD	
# "local" is for Unix local all a # IPv4 local connecti host all a # IPv6 local connecti host all a	domain socket connections only ll ons: ll 127.0.0.1/32 ons: ll ::1/128	ident sameuser md5 md5 I	E
		Wrsz 74, Kol 55	WST
🔳 🗉 serwis@serwis: ~	🍞 *pg_hba.conf (/etc/po		

🛟 Programy Miejsca	System 🕘 🗟 🕢	= 💔 룾 🕸 wto 15 wrz, 16:3	7 serwis 🔯
2	*pg_hba.conf (/etc/post	igresql/8.3/main) - gedit	- • ×
<u>Plik E</u> dycja <u>W</u> idok W	/y <u>s</u> zukiwanie <u>N</u> arzędzia <u>D</u> oku	menty Pomo <u>c</u>	
Nowy Otwórz ~ Zap] isz 🍰 / 🥱 🧖	wytnij Skopiuj Wklej Znajdź Zmień	
*pg_hba.conf 😆			
<pre># DO NOT DISABLE! # DO NOT DISABLE! # If you change this # database # super user can acc # Noninteractive # access to all data # (autovacuum, daily # Dotabase administr local all</pre>	first entry you will need ess the database using som bases is required during a cronjob, replication, and ative login by UNIX socket postgres	to make sure that the e other method. utomatic maintenance similar tasks). s trust [
# TYPE DATABASE	USER CIDR-ADDRESS	METHOD	
# "local" is for Uni local all	x domain socket connection all	s only trust	=
# IPV4 local connect host all	ions: all 127.0.0.1/32	trust	
# IPv6 local connect	ions:		
host all	all ::1/128	md5	1
		Wrsz 81, Kol 60	WST
📧 🗉 🖾 serwis@serwis:	~ 🌍 *pg_hba.conf (/etc	c/po	

Po zapisaniu konfiguracji należy przeładować silnik poleceniem wydanym w terminalu:

sudo /etc/init.d/postgresql-8.3 restart



3 .Instalacja pakietu Pc-Pos7

Po pobraniu właściwego pakietu dla danej dystrybucji możemy przystąpić do instalacji Pc-Pos7. Dwukrotne kliknięcie spowoduje automatyczną instalcję pakietu.



Wszystkie pliki programu zostaną zainstalowane do katalogu /opt/insoft/pcpos7/

Programy Miejsca Syst	em 🥑 🖂 💔	= 👐 🛒 😻 wto 1	5 wrz, 16:46 serv
	instalator <u>P</u> lík Pomo <u>c</u>	pakietów - pcpos7	_ - ×
ocpos7_7.2_i386.deb	Pakiet: pcpos7	(🛷 Instaluj pakiet
And State	Opis Szczegóły Zawarte pliki	spernione	
E Print	Syste		×
	PC-Pos Instalowanie pa	kietu	
AL IN	Instalowanie "pcpos7_	7.2_i386.deb"	
No.	13 remains		
We then and			Za <u>mknij</u>
	Instalowanie pakietu		
	The states of the		

Oprócz ikon powstałych na pulpicie dostępne jest menu umożliwiające szybkie uruchomienie danej aplikacji z pakietu Pc-Pos7



5. Wyłączenie wizualnych efektów pulpitu

Jeśli podczas instalcji systemu zostały włączone animacje pulpitu, zalecamy je wyłączyć ponieważ mogą one mieć wpływ na działanie aplikacji uruchomionych na wirtualnej maszynie Javy. Opcję tą wyłączamy w menu:



System -> Preferencje -> Wygląd na zakładce efekty wizualne

